

Manual de usuario
Activación Certificado Roaming vía ESP

**SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA
DIGITAL, S.A.**



WWW.SECURITYDATA.NET.EC

02 – 6020655 / 04 – 6020655

INFO@SECURITYDATA.NET.EC



SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.
Manual de usuario: Activación Certificado Roaming vía ESP

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN

1. Descargar e Instalar los certificados Raíces que están disponibles en la página web www.securitydata.net.ec en la sección **Descargas** y seguir el procedimiento indicado en el manual respectivo.
2. En la parte inferior Derecha de su computador junto al reloj aparece el siguiente ícono:



3. Click Derecho en el ícono anterior y seleccionar “Enroll for Entrust Digital ID” y a continuación seleccionar “Siguiete”.
4. Ingresar los dos códigos para la activación, el primero que se le envió por correo y el segundo que se le proporcionó en la hoja impresa.
 - a. Número de Referencia: 12345678
 - b. Código de Autorización: XYZ-XYZ-XYZ
5. Seleccionar “Siguiete” y en la próxima ventana también.
6. En la ventana “Entrust Security Store Location” seleccionar la opción “In the Directory (work as a Roaming user)” y a continuación “Siguiete”.
7. Ingresar el nombre con el cual se Identificará para inicio de Sesión y seleccionar “Siguiete”.
8. Ingresar una contraseña para el inicio de sesión y seleccionar “Finalizar”.
9. Su certificado en Roaming está listo para usar con sus aplicaciones, para hacerlo debe iniciar sesión seleccionando la opción “Log In” en el ícono del paso 2.

Documento: Manual de Usuario – Activación Certificado Roaming vía ESP	Versión: 1	Sustituye a:	Fecha de emisión: 17/05/2011	Fecha de Revisión: 20/06/2011	Iniciales: XC	Página 2
---	---------------	--------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------